

Porte Documents

Matériel:


- Carton de 2mm d'épaisseur
- Carton de 1mm d'épaisseur
- Toilé ou Skivertex pour la charnière
- Papier pour l'extérieur
- Papier pour l'intérieur (qui peut être le même que pour l'extérieur mais pas nécessairement)
- 6 morceaux d'environ 20cm de ruban assorti

Mesures:

- 2 cartons de 25cm X 35cm dans du carton de 2mm d'épaisseur
- 2 cartons de 18 X 34cm dans du carton de 1mm d'épaisseur
- 1 morceau de toilé de 39cm X 18cm pour la charnière extérieure
- 1 morceau de toilé de 34,5cm X 18cm pour la charnière intérieure
- 2 morceaux de papier de 39cm X 19,5cm pour recouvrir les cartons extérieurs
- 2 morceaux de papier de 22cm X 38cm pour recouvrir les cartons intérieurs


Réalisation :

- ➔ Posez la charnière extérieure devant vous, sur le plan de travail. Faire deux repères, au porte mine, dans un des cartons extérieurs de notre porte-documents. Puis l'encoller et le poser sur notre toilé.
- ➔ Laisser un espace de 2cm de largeur entre les deux cartons. Et, avant de coller le deuxième, poser une règle contre la partie inférieure du carton, pour s'assurer que les deux seront parfaitement alignés.
- ➔ Replier et coller les rebords supérieur et inférieur de la charnière en toilé. Utilisez le plioir pour marquer les plis.
- ➔ Encollez la charnière intérieure et la poser en l'alignant avec les rebords de la charnière extérieure.
- ➔ Encoller les deux papiers pour recouvrir la partie extérieure de notre porte-documents et les coller sur les cartons. Poser les papiers un par un, petit à petit. « Allisser » la surface du carton en s'aidant d'un torchon en coton propre pour chasser toutes les bulles d'air qui ont pu apparaître lors de l'encollage.
- ➔ Couper les coins du papier en laissant 2mm et rabattre sur le carton, d'abord les deux petits côtés puis le plus grand.



Encollage des rubans :

La première chose que vous devez faire est de marquer les repères où vous allez placer les rubans.



- ➔ Faire une entaille avec la pointe du cutter pour faire passer le ruban (de l'extérieur à l'intérieur du carton). Une fois le ruban à l'intérieur, l'encoller et le fixer avec un petit morceau de kraft brun.
- ➔ Vérifier que les cartons intérieurs sont à la bonne dimension. Si nécessaire, couper l'excédent. Encoller les papiers et les coller aux cartons.
- ➔ Finalement, coller les cartons aux cartons extérieurs et mettre sous presse pour éviter que ceux-ci gondolent.