




Double P.P. et Hausses

Double Passe- Partout et Hausse



Matériel :

- 1 carton de fond
- 1 carton bois pour les hausses
- 1 sous carte (derrière le sujet)
- 2 contre collés
- 1 verre

Mesures de notre encadrement :

	L	X H
	↔	↕
Fenêtre image		x
Passe partout 7 cm x 2		14 x 14
Total		x

Pour ce travail, les tracés, les repères et la coupe se font sur l'envers du contrecollé, en utilisant la règle graduée antidérapante MAPED et son curseur 45°. Le point A marque le début de coupe, le point B la fin de la coupe.

Marche à suivre

Tracer sur **l'arrière** du 1^{er} contre collé, la fenêtre image avec une marge de 7 cm de part en part. Vérifier avec le sujet si les mesures sont exactes.

Marquer sur le tracé les repères **A** situés à 0.4cm **avant** le début de la fenêtre image et les repères **B** situés à 0.5 mm **après** la fin de la fenêtre image. Poser le contre collé sur un vieux carton martir afin d'avoir une coupe nette.

★ **A** 0,4 cm **Avant**

★ **B** 0,5 cm **Après**


Réalisation de la coupe.

- Engager le curseur sur la règle (côté graduations)
- Placer la règle sur le **centre** du contre collé càd sur la fenêtre image
- Placer la lame SUR la ligne de trace de la fenêtre image au point A et appuyer sur le levier et couper le contre collé jusqu'au point B



Repasser plusieurs fois si nécessaire et procéder de manière identique pour les 3 autres côtés (en faisant d'abord les deux grands côtés puis les petits : on travaille toujours par côtés opposés !) jusqu'à ce que la fenêtre image se détache.

Rabattre les bords au plioir en teflon, pour garantir une finition parfaite.



- Prendre l'empreinte de la 1^{ère} fenêtre sur le 2^{ème} passe en tracer une fenêtre à 2 cm de la première. Ouvrir comme le 1^{er} passe partout.



- ➔ La lame du curseur est biseautée sur **une seule** face. Lors de la coupe, le biseau de la lame doit être visible.
- ➔ Ainsi, seuls 2 des 4 angles de coupe sont utilisables. Faire pivoter la lame pour obtenir l'angle opposé.
- ➔ Une réserve de lames est incorporée à l'outil

Répéter de la même manière sur le 2^{ème} passe partout avec une marge de 5 cm.

Fabriquer une petite hausse invisible à placer sous le 1^{er} passe. On peut procéder de deux façons différentes :

1. En découpant dans du carton bois de 3mm de hauteur des hausses de 4cm de largeur (1cm en moins que le ppartout) et de la longueur des côtés du passe partout.
2. En découpant dans du carton de 3mm au lieu de 4 bandes de cartons, une seule pièce (comme s'il s'agissait d'un passe mais dans du carton bois et pas dans un ccollé).

